

(UFW) ne bloque rien lors de l'utilisation de Docker

Le problème était l'utilisation du drapeau `-p` sur les conteneurs.

Il s'avère que Docker fait des changements directement sur votre *iptables*, qui ne sont pas affichés avec le statut *ufw*.

Les solutions possibles sont les suivantes :

- **1.** Arrêtez d'utiliser le drapeau `-p`. Utilisez plutôt `docker linking` ou `docker networks`.
- **2.** Liez les conteneurs localement afin qu'ils ne soient pas exposés à l'extérieur de votre machine :
 - `docker run -p 127.0.0.1:8080:8080 ...`
- **3.** Si vous insistez pour utiliser le paramètre `-p`, dites à docker de ne pas toucher à vos `iptables` en les désactivant dans `/etc/docker/daemon.json` et en redémarrant :
 - `{ "iptables" : false }`

Je recommande l'option 1 ou 2. Attention, **l'option 3** a des effets secondaires, comme l'impossibilité pour les conteneurs de se connecter à l'internet.

Revision #1

Created 8 September 2023 08:08:46 by gpatruno

Updated 8 September 2023 08:13:56 by gpatruno